



**Svarta Fåret**

393055



## Palma – Virkad kasse av mormorsrutor

Sommarens väska är här! Med klassiska mormorsrutor i glassiga färger virkar du väskan Palma! Palma kommer i en storlek men är lätt att modifiera själv genom att virka fler eller färre rutor.

### GARN

Tilda (50 % bomull, 50 % akryl. Ca 50 g = 150 m)

### GARNALTERNATIV

Giva (80 % ull, 20 % alpackaull. Ca 50 g = 160 m)

Asta (50 % merinoull superwash, 35 % akryl, 15 % alpackaull. Ca 50 g = 150 m)

**MASKTÄTHET** Ca 30 m x 30 m med virknål 3 mm = 11 x 11 cm = en mormorsruta

**VÄSKANS LÄNGD** Ca 35 cm

**VÄSKANS BREDD** Ca 33 cm

### GARNÅTGÅNG

**Fg 1:** Ca 100 g (fg 228505, alabaster beige)

**Fg 2:** Ca 15 g (fg 228573, midnight blue)

**Fg 3:** Ca 15 g (fg 228082, pistachio green)

**Fg 4:** Ca 15 g (fg 228532, light sunshine)

**Fg 5:** Ca 15 g (fg 228537, peach melba)

**Fg 6:** Ca 15 g (fg 228531, vibrant yellow)

**Fg 7:** Ca 15 g (fg 228062, lupine purple)

**Fg 8:** Ca 15 g (fg 228047, sangria red)

**VIRKNÅL** 3 mm

### FÖRKLARINGAR

**Luftmaska (lm):** Gör ett omtag och dra garnet genom öglan på virknålen.

**Smygmaska (sm):** Gör ett nedtag med virknålen i en maska från föregående varv, gör ett omtag och dra garnet genom maskan och öglan på virknålen.

**Fast maska (fm):** Gör ett nedtag med virknålen i en maska från föregående varv, omtag och hämta upp garn (= 2 öglor på virknålen), gör ett omtag och dra garnet genom de 2 öglorna på virknålen.

**Halvstolpe (hst):** Gör ett omtag, nedtag i en maska från föregående varv, omtag och hämta garn (= 3 öglor på virknålen), gör ett omtag och dra garnet genom de 3 öglorna på virknålen.

**Stolpe (st):** Gör ett omtag, nedtag i en maska från föregående varv, omtag och hämta garn (= 3 öglor på virknålen), gör ett omtag och dra garnet genom de 2 första öglorna på virknålen, gör ett nytt omtag och dra garnet genom de resterande 2 öglorna på virknålen.

### MORMORSRUTOR

Lägg med första färgen upp 6 lm och slut dem till en ring med 1 sm.

**Varv 1:** Börja med 3 lm som är första stolpen, sedan 2 st om ringen, 3 lm, \* 3 st om ringen, 3 lm, upprepa från \* 2 ggr till = 4 stolpgrupper med 3 st i var grupp och 3 lm däremellan. Sluta v med 1 sm i den 3:e lm = översta lm.

**Varv 2:** Byt färg. Börja om lm i ena hörnet med 3 lm som är 1:a st, sedan 2 stolpar + 3 lm + 3 stolpar om samma lm i hörnet, 2 lm, \* 3 st + 3 lm + 3 st om lm i nästa hörn, 2 lm\*, upprepa \*-\* 2 ggr till, sluta v med 1 sm i 3:e lm.

**Varv 3:** Byt färg, börja om lm i ena hörnet, virka 3 lm + 2 st + 3 lm + 3 st om samma lm, \* 2 lm, 3 st om lm mitt på sidan, 2 lm, 3 st + 3 lm + 3 st om lm i nästa hörn, upprepa från \*-\* 2 ggr till och avsluta v med 2 lm, 3 st om lm mitt på sidan, 2 lm, 1 sm, i 3:e lm.

**Varv 4:** Virka lika som varv 3 men med en omgång 2 lm, 3 st om lm extra mitt på sidorna.

**Varv 5:** Virka lika som varv 4 men med en omgång 2 lm, 3 st om lm extra mitt på sidan i fg 1.

Virka 18 rutor med olika färgkombinationer. Låt alltid varv 5 vara i fg 1.

## **MONTERING**

Lägg rutorna räta mot räta och virka med fm ihop rutorna i bakre maskbågarna.

Fram- och baksida består båda av 3 x 3 rutor.

Lägg nu fram- och baksida aviga mot aviga och virka ihop fram- och baksida på tre kanter med halvstolpar, lämna ena sidan öppen. Det är öppningen på väskan.

Med starten i kanten på väskans öppning, virka 3 lm och fortsätt sen att virka hst runt hela öppningen. Virka 2 varv till med hst.

Avsluta med en sm i första hst och klipp sen garnet.

## **HANDTAG**

Måtta ut ca 5 cm från kanten. Virka 6 fm. Fortsätt nu att virka fram- och tillbaka med halvstolpar över de 6 fm tills handtaget mäter 80 cm. Klipp garnet och sy fast med 5 cm från andra sidan på kanten.

Virka ett likadant handtag på andra sidan av väskan.

Tips! Vill man kan man fodra kassen med ett bomullstyg.



## Tips & Råd

**För att undvika frågetecken:** Tänk på att läsa igenom mönstret noga innan du påbörjar ditt arbete.

**Masktäthet:** Sticka eller virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor eller virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.

**Markera** storleken du stickar eller virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.

**Diagram:** Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar eller virkar.

**Rörelsevidden** på plaggen i våra mönster varierar beroende på plaggets typ och form. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter direkt på kroppen. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget beroende på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. Plaggskisser visar plaggets mått.

**Flerfärgsstickning:** Tänk på att sno tråden som löper med på baksidan om den du stickar med, om du stickar mer än 3-4 maskor av en och samma färg, så du inte får för långa lösa trådar på baksidan. Om garnet behöver snos flera varv i rad så ska du tänka på att inte sno det på samma ställe.

**Garnalternativ:** Observera att garnåtgång samt utseende kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).

**Tips för handfärgat garn:** Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

**Blockning och tvättning:** Garn kan färga av sig när det ligger fuktigt en längre stund. Var extra varsam vid blockning och tvättning av plagg med starka kontrastfärger. Fukta arbetet, gärna med en sprayflaska, krama försiktigt ur eventuellt överskottsvatten i en hoprullad handduk. Lagg arbetet att plantorka och spänn ut det efter angivna mått.

## Förkortningar

### STICKNING

**am** = avig maska/aviga maskor, **arb** = arbetet, **avigs/AS** = avigsidan, **avm** = avmaska, **bakst** = bakstycke, **bf/bfg** = bottenfärg, **bmb** = bakre maskbågen, **cm:s** = centimeters, **db-int** = dubbelintagning, **döhpt** = dubbel överdragshoptagning, **enl** = enligt, **fg** = färg, **flm/LM** = flytta markör/lyft markör, **fmb** = främre maskbågen, **framst** = framstycke, **förkl** = förklaringar, **ggr** = gånger, **hopt** = hoptagning, **int** = intagning, **kantm** = kantmaska, **m** = maska/maskor, **mb** = maskbåge, **mf/mfg** = mönsterfärg, **omsl** = omslag, **plm/PM** = placera markör, **rest** = resterande, **rm** = rät maska/räta maskor, **räts/RS** = rätsidan, **rätst** = rätstickning, **slätst** = slätstickning, **st** = sticka/stickor, **tills** = tillsammans, **uppr** = upprepa, **v** = varv, **vr** = vriden/vridna, **v:s** = varvs, **yterl** = ytterligare, **öhpt** = överdragshoptagning, **ökn** = ökning

### VIRKNING

**dst** = dubbelstolpe, **fm** = fast maska/fasta maskor, **hopv** = hopvirkade, **hst** = halvstolpe, **hö** = hoppa över, **lm** = luftmaska, **lmb** = luftmaskbåge, **mb** = maskbåge, **omsl** = omslag, **st** = stolpe, **st-gr** = stolpgrupp, **sm** = smygmaska, **3-dst** = tredubbel stolpe, **5-lmb** = luftmaskbåge med 5 lm