



Svarta Fåret

392953
SOFT LAMA



Förlängd fuskpolo

GARN Soft Lama (100 % baby lama. Ca 50 g = 100 m)

GARNALTERNATIV

Ulrika (100 % ull. 50 g = 100 m)

Freja (100 % akryl. Ca 50 g = 130 m)

MASKTÄTHET Ca 15 m slätst med dubbelt garn på st 5 mm = 10 cm

GARNÅTGÅNG

Fg 1: Ca 150 g (fg 391022, Beige)

Fg 2: Ca 150 g (fg 391005, Oblekt)

STICKOR 4,5 + 5 mm

TIPS

När du stickar resåren längs med kanterna på fram- och bakstycke så dra åt maska nr 2 i början av varvet lite extra, då blir kanten på arbetet snyggare.

Byt storlek på stickorna om du behöver för att få rätt masktäthet.

BAKSTYCKE

Lägg upp 65 m med dubbelt garn och sticka resår 1 r, 1 a, i 5 cm. Därefter stickar du slätstickning fram och tillbaka utom på de yttersta 6 m i början och slutet av varvet, dessa stickas fortsättningsvis i resår. När arbetet mäter 33 cm maskar du av de 21 mittersta maskorna. Sticka nu var sida för sig och maska samtidigt av 2 m mot halsringningen. När arbetet mäter 35 cm sätter du axelns 20 maskor på en tråd eller sticka. Sticka andra sidan på samma sätt.

FRAMSTYCKE

Lägg upp 65 m och sticka resår 1 r, 1 a, i 5 cm. Därefter stickar du slätstickning fram och tillbaka utom på de yttersta 6 m i början och slutet av varvet, dessa stickas fortsättningsvis i resår. När arbetet mäter 30 cm maskar du av de 15 mittersta maskorna. Sticka nu var sida för sig och maska samtidigt av 3-2-1 m vartannat v mot halsringningen. När arbetet mäter 35 cm sätter du axelns 20 maskor på en tråd eller sticka. Sticka andra sidan på samma sätt.

MONTERING

Sticka ihop axlarna enligt följande: Sätt maskorna från bakstyckets och framstyckets vänstra axel på var sin sticka. Lägg räta mot räta. Ta en extra sticka och sticka ihop den första maskan från varje stycke, sticka även ihop nästa maska från varje stycke. Dra den första maskan över den andra. Fortsätt på detta sätt att sticka ihop och avmaska tills alla maskor är avmaskade. Gör på samma sätt på höger axel.

POLOKRAGE

Byt till den mindre stickan. Plocka upp 58 m jämnt fördelat runt halskanten. Sticka resår 1 r, 1 a, i 14 cm. Maska av löst och fäst alla trådar.

Tips & Råd

För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom mönstret noga innan du påbörjar ditt arbete.

Masktäthet: Sticka eller virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor eller virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.

Markera storleken du stickar eller virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.

Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar eller virkar.

Rörelsevidden på plaggen i våra mönster varierar beroende på plaggets typ och form. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter direkt på kroppen. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget beroende på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. Plaggskisser visar plaggets mått.

Flerfärgsstickning: Tänk på att sno tråden som löper med på baksidan om den du stickar med, om du stickar mer än 3-4 maskor av en och samma färg, så du inte får för långa lösa trådar på baksidan. Om garnet behöver snos flera varv i rad så ska du tänka på att inte sno det på samma ställe.

Garnalternativ: Observera att garnåtgång samt utseende kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).

Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Blockning och tvättning: Garn kan färga av sig när det ligger fuktigt en längre stund. Var extra varsam vid blockning och tvättning av plagg med starka kontrastfärger. Fukta arbetet, gärna med en sprayflaska, krama försiktigt ur eventuellt överskottsvatten i en hoprullad handduk. Lägg arbetet att plantorka och spänn ut det efter angivna mått.

Förkortningar

STICKNING

am = avig maska/aviga maskor, **arb** = arbetet, **avigs/AS** = avigsidan, **avm** = avmaska, **bakst** = bakstycke, **bf/bfg** = bottenfärg, **bmb** = bakre maskbågen, **cm:s** = centimeters, **db-int** = dubbelintagning, **döhpt** = dubbel överdragshoptagning, **enl** = enligt, **fg** = färg, **flm/LM** = flytta markör/lyft markör, **fmb** = främre maskbågen, **framst** = framstycke, **förkl** = förklaringar, **ggr** = gånger, **hopt** = hoptagning, **int** = intagning, **kantm** = kantmaska, **m** = maska/maskor, **mb** = maskbåge, **mf/mfg** = mönsterfärg, **omsl** = omslag, **plm/PM** = placera markör, **rest** = resterande, **rm** = rät maska/räta maskor, **räts/RS** = rätsidan, **rätst** = rätstickning, **slätst** = slätstickning, **st** = sticka/stickor, **tills** = tillsammans, **uppr** = upprepa, **v** = varv, **vr** = vriden/vridna, **v:s** = varvs, **yterl** = ytterligare, **öhpt** = överdragshoptagning, **ökn** = ökning

VIRKNING

dst = dubbelstolpe, **fm** = fast maska/fasta maskor, **hopv** = hopvirkade, **hst** = halvstolpe, **hö** = hoppa över, **lm** = luftmaska, **lmb** = luftmaskbåge, **mb** = maskbåge, **omsl** = omslag, **st** = stolpe, **st-gr** = stolpgrupp, **sm** = smygmaska, **3-dst** = tredubbel stolpe, **5-lmb** = luftmaskbåge med 5 lm