



Svarta Fåret

393001



Carmel - rutig servett

Du som vill duka fint eller kanske bara undvika engångsmaterial när det är möjligt kan sticka stilrena bordsservetter i bomullsgarn. Den här modellen har ett enkelt rutmönster och mosstickade kanter, är lika fin på båda sidor och kan vara ett perfekt projekt för den som just har lärt sig räta och aviga maskor. I en vardagsuppsättning kan alla i familjen ha sin egen färg.

GARN Lisa (100 % bomull, ca 50 g = 165 m)

MASKTÄTHET ca 28 m x 40 v slätst med st 3 mm = 10 x 10 cm

SERVETTENS MÅTT ca 25 x 25 cm

GARNÅTGÅNG ca 40 g (fg 385005, natural white)

STICKOR 3 mm (raka stickor eller rundsticka)

FÖRKLARINGAR

Mosstickning (mosst):

Varv 1: *1 rm, 1 am, upprepa från * v ut.

Varv 2 och alla följande varv: rm över am, am över rm.

Slätstickning (slätst): rm på RS, am på AS.

Omvänd slätstickning (omvänd slätst): am på RS, rm på AS.

SERVETT

Du kan använda raka stickor eller rundsticka. Om du använder rundsticka stickar du fram och tillbaka på den.

KANT

Lägg upp 72 m och sticka 11 varv mosst.

FÖRSTA RUTRADEN

Nu kommer du att sticka mosstickning i kanterna och ett mittparti med kvadrater i slätstickning och omvänd slätstickning.

Varv 1: 8 m mosst, *8 rm (slätst), 8 am (omvänd slätst)*, upprepa *-* tills 16 m återstår, 8 rm, 8 m mosstickning.

Varv 2: 8 m mosstickning, *8 am (omvänd slätst), 8 rm (slätst)*, upprepa *-* tills 16 m återstår, 8 am, 8 m mosstickning.

Uppr varv 1 och varv 2 ytterl 5 ggr så att kvadrater i slätstickning och omvänd slätstickning bildas.

ANDRA RUTRADEN

Varv 1: 8 m mosst, *8 am (omvänd slätst), 8 rm (slätst)*, upprepa *-* tills 16 m återstår, 8 am, 8 m mosst.

Varv 2: 8 m mosst, *8 rm (slätst), 8 am (omvänd slätst)*, upprepa *-* tills 16 m återstår, 8 rm, 8 m mosst.

Uppr varv 1 och varv 2 ytterl 5 ggr.

Uppr första och andra rutraden 6 ggr.

KANT

Avsluta med 11 v mosst.

Maska av från RS.

MONTERING

Fäst garnändarna.

Blöt servetten, lägg den på ett plant underlag och sträck den till kvadratform med 25 cm sida. Låt den torka liggande.

Tips & Råd

För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom mönstret noga innan du påbörjar ditt arbete.

Masktäthet: Sticka eller virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor eller virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.

Markera storleken du stickar eller virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.

Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar eller virkar.

Rörelsevidden på plaggen i våra mönster varierar beroende på plaggets typ och form. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter direkt på kroppen. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget beroende på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. Plaggskisser visar plaggets mått.

Flerfärgsstickning: Tänk på att sno tråden som löper med på baksidan om den du stickar med, om du stickar mer än 3-4 maskor av en och samma färg, så du inte får för långa lösa trådar på baksidan. Om garnet behöver snos flera varv i rad så ska du tänka på att inte sno det på samma ställe.

Garnalternativ: Observera att garnåtgång samt utseende kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).

Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Blockning och tvättning: Garn kan färga av sig när det ligger fuktigt en längre stund. Var extra varsam vid blockning och tvättning av plagg med starka kontrastfärger. Fukta arbetet, gärna med en sprayflaska, krama försiktigt ur eventuellt överskottsvatten i en hoprullad handduk. Lagg arbetet att plantorka och spänn ut det efter angivna mått.

Förkortningar

STICKNING

am = avig maska/aviga maskor, **arb** = arbetet, **avigs/AS** = avigsidan, **avm** = avmaska, **bakst** = bakstycke, **bf/bfg** = bottenfärg, **bmb** = bakre maskbågen, **cm:s** = centimeters, **db-int** = dubbelintagning, **döhpt** = dubbel överdragshoptagning, **enl** = enligt, **fg** = färg, **flm/LM** = flytta markör/lyft markör, **fmb** = främre maskbågen, **framst** = framstycke, **förkl** = förklaringar, **ggr** = gånger, **hopt** = hoptagning, **int** = intagning, **kantm** = kantmaska, **m** = maska/maskor, **mb** = maskbåge, **mf/mfg** = mönsterfärg, **omsl** = omslag, **plm/PM** = placera markör, **rest** = resterande, **rm** = rät maska/räta maskor, **räts/RS** = rätsidan, **rätst** = rätstickning, **slätst** = slätstickning, **st** = sticka/stickor, **tills** = tillsammans, **uppr** = upprepa, **v** = varv, **vr** = vriden/vridna, **v:s** = varvs, **yterl** = ytterligare, **öhpt** = överdragshoptagning, **ökn** = ökning

VIRKNING

dst = dubbelstolpe, **fm** = fast maska/fasta maskor, **hopv** = hopvirkade, **hst** = halvstolpe, **hö** = hoppa över, **lm** = luftmaska, **lmb** = luftmaskbåge, **mb** = maskbåge, **omsl** = omslag, **st** = stolpe, **st-gr** = stolpgrupp, **sm** = smygmaska, **3-dst** = tredubbel stolpe, **5-lmb** = luftmaskbåge med 5 lm