



Svarta Fåret

393051



Sibirien - stor stickad sjal med fransar

Sibirien är en stor sjal som är väldigt enkel att sticka - visst låter det härligt? Sjalen (eller halsduken!) stickas i dubbelt garn vilket gör att den snabbt blir stor och gosig. Du använder fyra färger av Asta i ett snyggt randigt mönster och med dubbelstickade kanter. De tvinnade fransarna är kronan på verket!

GARN Asta (50% ull, 35% akryl, 15% alpaca, nystan ca 50 g = 150 m)

GARNALTERNATIV

Strong (40% alpaca, 40% ull, 20% polyamid, nystan ca 50 g = 137 m)

Soft Lama Fine (100% babylamaull, nystan ca 50 g = 166 m)

Giva (80% superwash ull, 20% alpaca, nystan ca 50 g = 160 m)

MASKTÄTHET Ca 16 m x 25 v i rätstickning på st 7 mm = 10 x 10 cm

BREDD Ca 40 cm

LÄNGD Ca 200 cm

GARNÅTGÅNG

Fg 1: Ca 200 g (fg 453061, ljuslila)

Fg 2: Ca 200 g (fg 453082, beige)

Fg 3: Ca 100 g (fg 453035, orange)

Fg 4: Ca 100 g (fg 3453005, oblekt)

RUNDSTICKA 7 mm, 60 cm

TILLBEHÖR Stoppnål, 2 st stickmarkörer, virknål till fransarna

FÖRKLARINGAR

Rilla/rillor = En rilla är två varv rätstickning som bildar en "kulle" i stickningen. Du räknar enkelt i randningen hur många rillor du stickat.

Ta med garnet = När du stickar korta partier behöver du inte klippa av garnet. Låt nystanen bara hänga med och börja sticka med dem igen när det är dags.

PM = Placera markör på höger sticka

LM = Lyft markör från vänster till höger sticka

amgf = Lyft garnet som om du skulle sticka det avigt, med garnet framför arbetet (mot dig)

Dubbelstickning: Varannan rät och varannan lyft maska, ger en slät och fin kant.

Färgbyte: Det blir snyggast att byta färg i mellanrummet mellan dubbelstickning och rätstickning, alltid på rätsidan. Sticka därför fram till den första markören på rätsidan, byt färg. Låt minst 10 cm hänga kvar.

MÖNSTRET BÖRJAR

Med fg 1 i dubbelt garn lägg upp 66 m på rundsticka 7 mm.

Varv 1 (rätsida): 1 amgf, 1 rm, 1 amgf, 1 rm, 1 amgf, PM, sticka rm tills 5 maskor återstår av varvet, PM, 1 amgf, 1 rm, 1 amgf, 1 rm, 1 amgf

Varv 2 (avigsida): 1 rm, 1 amgf, 1 rm, 1 amgf, 1 rm, LM, sticka rm till markör, LM, 1 rm, 1 amgf, 1 rm, 1 amgf, 1 rm

Varv 1 och 2 upprepas hela halsduken. Markörerna hjälper dig att komma ihåg när det är dags för att byta till dubbelstickning eller rätstickning.

Sticka totalt 8 rillor (16 varv) med fg 1.

Obs: Det är bara den allra första och sista randen som är 8 rillor. Nu är det dags att följa randmönstret enligt nedan:

RANDNING

3 rillor fg 3 (orange)

1 rilla fg 1 (lila)

3 rillor fg 4 (oblekt)

1 rilla fg 1 (lila)

15 rillor fg 2 (beige)
1 rilla fg 1 (lila)
3 rillor fg 4 (oblekt)
1 rilla fg 1 (lila)
3 rillor fg 3 (orange)
11 rillor fg 1 (lila)

Upprepa randningsrapporten totalt sex gånger, men stanna upp före du stickar den allra sista randen med fg 1. Den randen ska liksom den allra första bara vara 8 rillor. Halsduken mäter nu ca 200 cm. Maska av.

FÄST TRÅDAR

Fäst alla lösa trådar med en stoppnål genom att dra igenom garnet i den dubbelstickade kanten på avigsidan. Klipp av eventuella ändrar som sticker ut.

TVINNADE FRANSAR

En frans: Klipp av och samla ihop 6 st 30 cm långa garntrådar i fg 1. Stick igenom virknålen genom uppläggningsskanten och fånga upp mitten av garnbunten. Dra ut mittenpartiet så att en liten ögla bildas. Fånga nu upp och dra igenom de 12 garnändarna genom ögla. Nu sitter fransen fast i halsduken och du är redo för att tvinna! Ta nu 6 trådar i vardera hand och tvinna ca 30 gånger runt varandra så att ca 4 cm längst ner på fransen är otvinnat. Ta en av de korta otvinnade trådändarna och vira ett varv runt änden. Fäst genom att göra en knut nedåt och dra åt.

Gör 14 fransar jämnt fördelade över uppläggningsskanten. Gör samma sak på andra kortsidan.

Mössan på bilden är en variant av vårt gratismönster Cincinnati, artnr 393014. Den är stickad i dubbel Ulrika i fg 307022 (2 nystan), 307028 (1 nystan) och 307027 (1 nystan) på sticka 4 mm. Sticka 30 cm före minskningar.

Tips & Råd

För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom mönstret noga innan du påbörjar ditt arbete.

Masktäthet: Sticka eller virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor eller virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.

Markera storleken du stickar eller virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.

Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar eller virkar.

Rörelsevvidden på plaggen i våra mönster varierar beroende på plaggets typ och form. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter direkt på kroppen. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget beroende på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. Plaggskisser visar plaggets mått.

Flerfärgsstickning: Tänk på att sno tråden som löper med på baksidan om den du stickar med, om du stickar mer än 3-4 maskor av en och samma färg, så du inte får för långa lösa trådar på baksidan. Om garnet behöver snos flera varv i rad så ska du tänka på att inte sno det på samma ställe.

Garnalternativ: Observera att garnåtgång samt utseende kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).

Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Blockning och tvättning: Garn kan färga av sig när det ligger fuktigt en längre stund. Var extra varsam vid blockning och tvättning av plagg med starka kontrastfärger. Fukta arbetet, gärna med en sprayflaska, krama försiktigt ur eventuellt överskottsvatten i en hoprullad handduk. Lägg arbetet att plantorka och spänn ut det efter angivna mått.

Förkortningar

STICKNING

am = avig maska/aviga maskor, **arb** = arbetet, **avigs/AS** = avigsidan, **avm** = avmaska, **bakst** = bakstycke, **bf/bfg** = bottenfärg, **bmb** = bakre maskbågen, **cm:s** = centimeters, **db-int** = dubbelintagning, **döhpt** = dubbel överdragshoptagning, **enl** = enligt, **fg** = färg, **flm/LM** = flytta markör/lyft markör, **fmb** = främre maskbågen, **framst** = framstycke, **förkl** = förklaringar, **ggr** = gånger, **hopt** = hoptagning, **int** = intagning, **kantm** = kantmaska, **m** = maska/maskor, **mb** = maskbåge, **mf/mfg** = mönsterfärg, **omsl** = omslag, **plm/PM** = placera markör, **rest** = resterande, **rm** = rät maska/räta maskor, **räts/RS** = rätsidan, **rätst** = rätstickning, **slätst** = slätstickning, **st** = sticka/stickor, **tills** = tillsammans, **uppr** = upprepa, **v** = varv, **vr** = vriden/vridna, **v:s** = varvs, **yterl** = ytterligare, **öhpt** = överdragshoptagning, **ökn** = ökning

VIRKNING

dst = dubbelstolpe, **fm** = fast maska/fasta maskor, **hopv** = hopvirkade, **hst** = halvstolpe, **hö** = hoppa över, **lm** = luftmaska, **lmb** = luftmaskbåge, **mb** = maskbåge, **omsl** = omslag, **st** = stolpe, **st-gr** = stolpgrupp, **sm** = smygmaska, **3-dst** = tredubbel stolpe, **5-lmb** = luftmaskbåge med 5 lm